

Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

製表日期： 97.06.09 一版


壹、目的

此設定修改主要是因應 Windows 平台之防火牆設定，因此必須將 FTP 軟體之 **Passive Transfer Mode** 取消。以下利用目前較常用之 FTP 軟體 (Cute-FTP，WS_FTP，IE6.0 & 7.0 及 Firefox 為例說明。其他 FTP 軟體可比照為之)

貳、常用 FTP 軟體設定範例

一、Cute-FTP (以 5.0.2 版為例)

1. 請點選『編輯』→『設定』




Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

2. 進入設定畫面後，請點選『防火牆』，取消『PASV 模式』設定後，按『確定』即可。




二、WS_FTP LE (以 5.08 版爲例)

1. 請點選『Options』




Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

2. 進入該畫面後，請點選『Session』，取消『Use Passive Transfer Mode』設定後，按『確定』即可。




三、IE 6.0 & 7.0

1. 請點選『工具』→『網際網路選項』




Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

2. 進入該畫面後，請點選『進階』，取消『使用被動式 FTP(為防火牆及 DSL 數據機的相容性)』設定後，按『確定』即可。




四、IE 7.0 除上述設定外，於連線時尚需按照下列步驟

1. 請於第一次出現登入畫面時，按兩次『取消』。




Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法


- 請於登入失敗之視窗，點選『檢視』，並選取『在 Windows 檔案總管中開啓 FTP』。



或 點選『網頁』，並選取『在 Windows 檔案總管中開啓 FTP』



- 此時再輸入帳號及密碼，按『登入』即可。



五、Firefox (以 2.0.0.14 版為例)

- 因 Firefox 內建之預設 ftp 功能較為簡單，無法設定一些較為進階的選項，所以在做設定前，需要外掛 Firefox 提供的 FireFTP。
- 首先，執行 Firefox，連到 <https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/684?id=684&application=firefox>，看到以下畫面後，點選『安裝到 Firefox』



Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

3. 然後點選『立刻安裝』




4. 最後點選『重開 Firefox』




Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

5. 重開 Firefox 後，點選『工具』→『FireFTP』




6. 在 FireFTP 中，點選『Manage Accounts』→『QuickConnect』



Windows-base 虛擬主機檔案上傳之 FTP 設定修改方法

7. 在『Main』底下，填入『Host』網址、『Login』使用者名稱及『Password』密碼。



8. 在『Connection』底下取消『Passive Mode』設定，然後按『Connect』即可。

